FreePPP 2.5v2.sit

FreePPP 2.5v2

ュアルでは 漢字 Talk ver.7.5.3 MacTCP ver.2.0.6 FreePPP ver2.5v2 を使用しております。

インストール

[522]

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP1

FreePPP2.5 をインストールします。

インターネットサイトからダウンロードするこ とで入手することが可能です。

「FreePPP 2.5v2 フォルダ] をダブルク リックします。

自動解凍されなかった場合には 「FreePPP2.5v2.sit をダブルクリックして解凍し ます。

FreePPP2.5v2をインストールしてお使いいただ くには、MacTCPのバージョンが2.0.6以上である 必要があります。

インストール済みの方は STEP7 へお進み ください。

設定に必要な [ユーザ (接続 ID)] [ユーザパス ワード(接続パスワード)][DNSアドレス]等の お客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案 内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご 利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお 手元にご用意ください。







[Install FreePPP 2.5v2] をダブルクリッ

このマニュアルでは 漢字 Talk ver.7.5.3 MacTCP ver.2.0.6 FreePPP ver2.5v2 を使用しております。 [522]

STEP3



[Install]をクリックします。





FreePPP2.5,MacTCP 接続マニュアル

このマニュアルでは 漢字 Talk ver.7.5.3 MacTCP ver.2.0.6 FreePPP ver2.5v2 を使用しております。 [522]

STEP6

Installation was successful!

Copies of files that were removed or updated are in a folder named xFreePPP Install Backup Folder 2t located in xH Dt.

Your Macintosh now needs to restart for changes to take effect.



[Restart]をクリックします。

以上で FreePPP2.5 のインストールは完 了です。

2:11 AM 🐼 <table-cell> 🖿 🔲 Open PPP Connection Close PPP Connection Open FreePPP Setup</table-cell>	接続設定 STEP7 接続の設定を行います。 メニューバーの [FreePPP メニュー] [Open FreePPP Setup] をクリックしま す。
	STEP8
Connect to: Untitled ▼	左下の三角ボタンをクリックすると 全画面表示に切り替わります。
► From: Home ▼	既に全画面で表示されている場合は STEP9 へお進みください。

このマニュアルでは 漢字 Talk ver.7.5.3 MacTCP ver.2.0.6 FreePPP ver2.5v2 を使用しております。 [522]

FreePPP Setup	
Connect Connected. Click "Connect" to dial	
2.5v2 Connect to: Untitled ▼ ▼ From: Home ▼	
General 🛣 Accounts 😹 Locations	
Allow applications to open connection	
Disconnect if idle for 3 minutes 💌	
Check line every 20 seconds 🔻	
Show alerts during connect and disconnect	
🗌 On connect, open FreePPP Setup application	
□ Open application on connect/	
Modem Setup/ Open MacTCP/	

STEP9

[General]をクリックします。

[Allow applications to open connection]に チェックを入れます。

[Modem Setup]をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを 起動したときに自動的に接続されるようになりま す。

STEP10

[Connected to]は「モデム及び TA が接 続されているポート」、 [Dial Type]はご利用の電話回線の種別 を選択します。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線 の場合 [Tone] を、ダイヤル回線の場合 [Pulse] を選択します。

[Modem Init String Settings]は[Use]に チェックを入れ、ご利用のモデム及びTA にあった初期化コマンドを入力して下さ い。

ATコマンドについてはモデム(TA)付属のマニュ アルをご参照下さい。 (一般的なモデムであればAT&F&D0または AT&F1&D0)

[OK]をクリックします。

FreePPP Modem Setup Connected to: モデムボート ▼ Dial Tupe: ● Tone ○ Pulse	
Modem speaker on while co	onnecting
🗌 Long re-dial delay	🗌 Fast modem initialization
🛛 Hangup on disconnect	🗌 Performa internal modem
Modem Init String Settings: O AutoDetect init string	
O Use init string from account configuration	
Jse: AT&F1&D0	
	Cancel OK

このマニュアルでは 漢字 Talk ver.7.5.3 MacTCP ver.2.0.6 FreePPP ver2.5v2 を使用しております。

[522]

Not connected.	STEP11
Connect Click "Connect" to dial 2.5v2 Connect to: Untitled From: Home General Connect on Connect if idle for Connection Disconnect if idle for Connection Check line every 20 seconds Check line every 20 seconds Check line on connect and disconnect On connect, open FreePPP Setup application Open application on connect/ Modem Setup/ Open MacTCP/	[Open MacTCP]をクリックします。
МасТСР LocalTalk ГгееРРР ГгееРРР ГгееРРР ГгееРРР ГгееРРР ГгееРРР ГгееРРР ГгееРРР ГгееРРР Ггеерре Ггеерре Лариание Грание Грание Грание Гариание Грание Гари	STEP12 [FreePPP]を選択し、[詳しく…]をクリッ クします。
アドレス取得: IP アドレス: \bigcirc マニュアルで クラス: アドレス: \bigcirc ヴィナミックに サブネットマスク: 255.255.255.0 リブネットマスク: 255.255.255.0 ロボル・ マット サブネット ノード ビット: 24 0 ホット: 125822912 ロネック サブネット: 0 ロネック ゲートウェイアドレス: 0 ロネック 0.0.0.0 ビメイン・キーム・サーバ情報: ビメイン・キーム・サーバ情報: ドメイン IP アドレス 優先 Odn.ne.jp 143.90.130.39 〇 OK キャンセル 〇 ロホック	STEP13 [アドレス取得]は[サーバから]を選択 します。 [ドメイン・ネーム・サーバ情報]の [ドメイン]に「odn.ne.jp」、 [IP アドレス]に「DNS アドレス(プラ イマリ)」、「DNS アドレス(セカンダリ)」 を入力します。

[OK]をクリックします。

このマニュアルでは 漢字 Talk ver.7.5.3 MacTCP ver.2.0.6 FreePPP ver2.5v2 を使用しております。 [522]

MacTCP ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	STEP14 画面左上の閉じるボタンをクリックしま す。
FreePPP Setup Not connected. Cick "Connect" to dial 2.5v2 Connect to: Untitled ▼ From: Home Image: Connect to: Untitled Image: Connect to: Untitled Image: Connect to: Image: Connect to: Untitled Image: Connect to: Image: Connect to: Untitled Image: Connect to: Image: Connect to: Image: Connect to: <t< th=""><td>STEP15 [Accounts] をクリックします。 [New] をクリックします。</td></t<>	STEP15 [Accounts] をクリックします。 [New] をクリックします。

このマニュアルでは
漢字Talk ver.7.5.3
MacTCP ver.2.0.6
FreePPP ver2.5v2
を使用しております。

[522]

STEP16

[Account]をクリックします。

[Server name]に「ODN」[Phone number] にご利用になる「ODN アクセスポイント (1)の電話番号」を入力します。 [Connect]は[Directly]を選択します。

[User name]に「ユーザID (接続 ID)」

2、[**Password**]に「**ユーザパスワード** (接続パスワード)」 3を入力します。

1 お客様のご利用のコースによってアクセス ポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は 「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は 「0088330510」

NTT の「フレッツ・ISDN」のお客様は 「1492」を入力します。

2 フレッツ ISDNをご利用のお客様はユーザー 名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。 (例:zaa00120@odn.ne.jp)

3 パスワードを入力すると「*」で表示されま す。

SIEP17

[Connection]をクリックします。

[Port Speed]は[115200bps] [Flow Control]は[CTS&RTS(DTR)]を 選択します。

[OK]をクリックします。

🕼 Account 😹 Connection 🗹 Options	
Server name: ODN	
Phone number: 0088333333	
☐ Dial as long distance ☐ Dial area code	
Connect: Directly	
Edit connection script	
User name: Zaa00120	
Password:	
(Cancel) OK	

Account Connection Ø Options	
Port Speed: 115200 bps V Flow Control: CTS & RTS (DTV	
Cancel OK	

このマニュアルでは 漢字Talk ver.7.5.3 MacTCP ver.2.0.6 FreePPP ver2.5v2 を使用しております。 [522]

<u></u>)
FreePPP Setup Not connected. Citck "Connect" to dial 0088333333. Connect to: ODN From: Home General Accounts Edit Not connected. Connect to: ODN From: Home Edit Duplicate	SIEP18 [Locations]をクリックします。 [Home]を選択し、[Edit]をクリックし ます。
K Location Setup	STEP19
Location name: Home Location specific modem settings Area code: Long distance prefix:	[Location name]以外、何も入力されてい ないことを確認します。
When account area code does not match location area code: Do nothing </th <td>[OK]をクリックします。</td>	[OK]をクリックします。
Long distance access code: Dial suffix:	以上で接続設定は完了です。
FreePPP Setup Not connected. Connect Connect Click "Connect" to dial 0088333333.	STEP20
Connect to: ODN From: Home	接続の確認を行います。
🗹 General 🎼 Accounts 🚰 Locations	[Connect to] + [ODN]
Home C Edit New	[From]は[Home]を選択します。

[Connect]をクリックします。

Duplicate... Delete

このマニュアルでは 漢字Talk ver.7.5.3 MacTCP ver.2.0.6 FreePPP ver2.5v2 を使用しております。 [522]

FreePPP Setup	SIEP21
Connected: 00:00:07 Disconnect Click "Disconnect" to hang up. 2.5v2 Connect to: DDN From: Home Home Connected: 00:00:07 Click "Disconnect" to hang up. (1) Click "Disconnect" to hang up.	接続が成功すると、左図のような画面に なります。
☑ General Image: Accounts Image: Edit Image: Home Image: Edit Image: New	この状態のまま STEP22 へお進みくださ い。
Duplicate) Delete	回線を切断される時は [Disconnect] をク リックします。
Netscape: DDNホームページ 回 ダ ジ 通 イン イン イン 日 ダ ジ 通 イン イン イン イン イン イン	SIEP22
 ● Intp://www.odn.ne.jp/ ● Discovery ● Discovery	お使いのブラウザを起動し、ホームペー ジが表示されれば終了です。
CODNからのお知らせ ・ ODN ADSLプラン 4004 11月14日 より登場(IRW) ・ CDN ADSLプラン 4004 11月14日 (15 July 20 J	ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の 環境及び設定によって異なります。
► ADSL接続 ■ADSLサービスエリア検索 ■ADSLサービスエリア検索 ■ ADSLサービスエリア検索 ● ADSLサービスエリア検索 ● ADSLサービスエリア検索 ● ADSLサービスエリア検索	