


# Windows Vista ダイヤルアップ設定マニュアル

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。




## STEP1

[ スタートボタン ] [ コントロールパネル ] の順でクリックします。

設定に必要な [ ユーザ ID ( 接続 ID ) ] [ ユーザパスワード ( 接続パスワード ) ] [ DNS アドレス ] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。


## STEP2




画面左上の [ コントロールパネルホーム ] をクリックし、[ ネットワークとインターネット ] の下、[ ネットワークの状態とタスクの表示 ] をクリックします。

初めからこの画面の方は、そのまま [ ネットワークの状態とタスクの表示 ] をクリックします。

## STEP3




画面左の [ 接続またはネットワークのセットアップ ] をクリックします。



## STEP4

[ **ダイヤルアップ接続をセットアップ  
します** ] を選択し、[ **次へ** ] をクリック  
します。



## STEP5

使用するモデムを選択し、クリックし  
ます。


パソコンに設定されているモデムがひとつしかない場合は、この画面は表示されません。そのままSTEP6へお進みください。

## STEP6

[ **ダイヤルアップの電話番号** ] にご利用になる「**ODN アクセスポイント ( 1 ) の電話番号**」を入力します。

[ **ユーザー名** ] に「**ユーザ ID(接続 ID )**」( 2 ) [ **パスワード** ] に「**ユーザパスワード ( 接続パスワード )**」( 3 ) を入力します。

[ **接続名** ] に「**任意の名前**」( 例 : ODN ) を入力し、[ **接続** ] をクリックし、接続を確認してください。



1

お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は「0088330510」


NTT の「フレッツ・ISDN」のお客様は「1492」を入力します。

2

「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザIDに続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。  
( 例 : zaa00120@odn.ne.jp )

3

[ **パスワードの文字を表示する** ] にチェックを入れると、パスワードを確認しながら入力ができます。




## STEP7

左のように画面が推移していきます。

[キャンセル]を選択しますと、接続が作成されずに1ページのSTEP3の画面に戻ります。


エラーの場合は、5ページの【補足】へお進みください。



## STEP8

接続が成功すると左図の画面になります。

[今すぐインターネットを参照する]をクリックします。



接続中は、Windows画面右下のインジケータ(パソコン2台の絵)の中に地球のマークが表示されます。




## STEP9

Internet Explorer が起動し、ホームページが表示されれば終了です。

設定によって表示される画面が異なります。


終了

## 補足




4 ページの STEP7 で左の画面のようなエラーが表示された場合は、[ **接続をセットアップします** ] をクリックし、以下 STEP1 からの手順にそって設定確認をお試しく下さい。

## STEP1



[ **閉じる** ] をクリックします。


## STEP2



ネットワークと共有センターの画面に戻りますので、[ **ネットワーク接続の管理** ] をクリックします。


# Windows Vista ダイヤルアップ設定マニュアル

## STEP3




新規作成されたアイコン（例：ODN）をダブルクリックします。

## STEP4




[ プロパティ ] をクリックします。

## STEP5




[ 電話番号 ] の [ ダイヤル情報を使う ] にチェックを入れ、[ ダイヤル情報 ] をクリックします。



## STEP6

[ 編集 ] をクリックします。

## STEP7



[ 国 / 地域 ] は [ 日本 ] を選択し、[ 市外局番 ] に「お客様の地域の市外局番」を入力します。


[ ダイヤル方法 ] でご利用の電話回線の種別 を選択します。

[ OK ] をクリックします。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合 [ トーン ] を、ダイヤル回線の場合 [ パルス ] を選択してください。

回線種別が不明の場合は、NTT 様にお問い合わせください。


# Windows Vista ダイヤルアップ設定マニュアル



## STEP8

7 ページの STEP6 の画面に戻りましたら、[ OK ] をクリックします。


左図の画面が表示されましたら、[ ネットワーク ] をクリックします。



## STEP9

[ この接続は次の項目を使用します ] の [ インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) ] を選択し、[ プロパティ ] をクリックします。

左端のチェックは絶対に外さないよう注意してください。



## STEP10


[ IP アドレスを自動的に取得する ] にチェックを入れます。

[ 次の DNS サーバーのアドレスを使う ] にチェックを入れます。

[ 優先 DNS サーバー ] と [ 代替 DNS サーバー ] に「DNS アドレス (プライマリ)」、「DNS アドレス (セカンダリ)」をそれぞれ入力し、[ OK ] をクリックします。




# Windows Vista ダイヤルアップ設定マニュアル



## STEP11

左図の画面に戻りましたら、[ OK ] をクリックします。



## STEP12

左図の画面に戻りましたら [ ダイヤル ] をクリックし、接続を確認してください。

終了