


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。




STEP1

メニューボタンをクリックし、**【メニューバーの表示】**をクリックします。

設定に必要な[メールID(メールアカウント)][メールパスワード][メールアドレス][POPサーバ名][SMTPサーバ名]等のお客様個別の情報は**【ODNサービスご利用のご案内】**もしくは**【ODNアプリケーションサービスのご利用のご案内】**をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。


初めてご利用になる場合はSTEP6へお進み下さい。



STEP2


メールアドレスの設定を行います。

メニューバーが表示されたら**【ツール】**をクリックします。




STEP3

【アカウント】をクリックします。



STEP4

[追加] をクリックします。



STEP5

[電子メールアカウント] を選択し
[次へ] をクリックします。

STEP6

[電子メールアドレス] に [メールアドレス] [パスワード] には [メールパスワード] を入力し、[パスワードを保存する] にチェックを入れます。
[表示名] に「任意のお名前」(例：odn-support) を入力して [次へ] をクリックします。

メールアドレスを変更した場合には、適用後のメールアドレスを入力してください


パスワードを変更している場合は変更後のパスワードを入力してください。

(例：odn-support@happy.odn.ne.jp)

ここに入力した名前が相手側に送信元として表示されます。送信先の環境によっては日本語が表示されない場合がありますので、半角英数での入力をお勧めします。


STEP7

[受信メールサーバーの種類] は「POP3」を選択します。
[受信メールサーバー] に「POPサーバー名」、[送信メールサーバー] に「SMTPサーバー名」を入力、送信サーバーのポート番号を「25」から「587」へ変更し、[送信サーバーは認証が必要] にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。




STEP8

[完了] をクリックします。



STEP9

[インターネットアカウント] の画面に戻りましたら、作成したアカウントが選択された状態で [プロパティ] をクリックします。




STEP10

[接続] をクリックします。

[このアカウントには次の接続を使用する] にチェックを入れます。
枠の右端の三角形のボタンをクリックし
選択可能な名前を表示させます。

例では[odn]と[ローカルエリアネットワーク (LAN)] が選択可能になっています。
ダイヤルアップ接続のお客様は
「現在ご使用のダイヤルアップアイコン名」、
常時接続のお客様は
「ローカルエリアネットワーク(LAN)」を選択して
ください。




STEP11

[詳細設定] をクリックします。

[配信] の [サーバーにメッセージの
コピーを置く] はお客様のお好みに応
じて設定してください。


[OK] をクリックします。
以上で設定は完了です。

チェックをされた場合は、メールを受信して
も、そのコピーがサーバー内に残ります。そのま
まご利用になられるとメール容量がいっぱいとな
り、メールが受信できなくなるトラブルが発生し
ますのでお気をつけください。
左の例ではトラブル回避のために [サーバーから
削除する] にチェックを入れ5日後に削除するよ
うにしています。



STEP12

この画面に戻りましたら、画面右下の
[閉じる] をクリックし画面を閉じま
す。



終了

Microsoft, Windows, Windows Mail は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。