

「フレッツ・ADSL」 接続

[Macintosh OS8/OS9] フレッツ接続ツールでの設定

フレッツ接続ツールは、NTT 東日本・NTT 西日本が運営する光ファイバーによるインターネット接続回線サービス「フレッツ・ADSL」ご利用にあたり必要なソフトウェアの設定を行うものです。
本ソフトは「フレッツ・ADSL」ご加入後、NTT 東日本・NTT 西日本より発送されるものです。
本ソフトにつきましては、NTT 東日本・NTT 西日本へお問い合わせ下さい。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

フレッツ接続ツールでの設定

新たにフレッツ接続ツールをインストールされる場合は、「P3 フレッツ接続ツールインストール方法 STEP1」以降をご確認ください。

STEP1

フレッツ接続ツール起動



デスクトップの [**フレッツ接続ツール
エイリアス**] アイコンをダブルクリック
します。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザ
パスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス]
等のお客様個別の情報は【ODNサービスご利用の
ご案内】もしくは【ODNアプリケーションサービ
スご利用のご案内】をご参照ください。設定の際
はお手元にご用意ください。

「フレッツ・ADSL」 接続

[Macintosh OS8/OS9] フレッツ接続ツールでの設定

STEP2

フレッツ接続ツールでの接続



[ユーザ名] に「ユーザ ID (接続 ID) @odn.ne.jp」(例:zaa00120@odn.ne.jp)
 [パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力し、
 [接続] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

補足

【接続されない場合の確認事項】

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP] を選択してください。
 経由先で [PPP] を選択し、[設定方法] で PPP サーバを参照を選択してください。

IP アドレス・サブネットマスク・ルータアドレスがサーバを参照となっていることをご確認ください。
 また、ネームサーバアドレスが空欄となっていることをご確認ください。

「フレッツ・ADSL」 接続

[Macintosh OS8/OS9] フレッツ接続ツールでの設定

フレッツ接続ツールインストール方法

フレッツ接続ツールはNTT東日本・NTT西日本より送付されます。

STEP1

フレッツ設定 CD - ROM をセットする

自動起動がおこなわれ、CD-ROM 内の情報が表示されます。

(自動的に表示されない場合は、デスクトップに表示されたCD-ROM アイコンをダブルクリックしてください)

STEP2


フレッツ接続ツール起動



[フレッツ接続ツール] アイコンをダブルクリックします。

STEP3

ライセンス同意




表示されたライセンス条項をお読みいただき同意いただける場合は [同意する] をクリックします。

「フレッツ・ADSL」 接続

[Macintosh OS8/OS9] フレッツ接続ツールでの設定

STEP4

インストール先の選択




内容をご確認の上

[インストール] をクリックします。

STEP5


インストール継続確認



インストールが終了すると再起動がかかりますので現在実行しているアプリケーションが無いか確認の上 [続ける] をクリックしてください。

STEP6

アカウント設定



[ユーザ名] に「ユーザ ID (接続 ID) @odn.ne.jp」(例: zaa00120@odn.ne.jp)

[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。


入力しましたら、[OK] ボタンをクリックします。

「フレッツ・ADSL」 接続

[Macintosh OS8/OS9] フレッツ接続ツールでの設定

STEP7

再起動



インストールが完了しましたので、
[再起動] ボタンをクリックします。

以上でインストールは完了です。

終了