

## ご利用ガイド

### Thunderbird の設定方法 (Windows 用)

設定に必要な[メール ID]・[メールパスワード]・[メールアドレス]・[SMTP サーバ名]・[POP サーバ名]は[ODN サービスご利用のご案内]もしくは[ODN アプリケーションサービスご利用のご案内]に記載されています。(以下 [ご利用のご案内]と記述します)

## Step 1

「Thunderbird」を起動します。



## Step 2

初めて起動された場合はセットアップウィザードが表示されますので「メールアカウントを設定する」をクリックして下さい。

The image is a screenshot of the Thunderbird setup wizard window. The title bar reads "Thunderbird のご利用ありがとうございます". The main content area is titled "新しいメールアドレスをみたい方". It features a search input field with the placeholder text "氏名またはニックネーム" and a "検索" button. Below the input field, there is a paragraph of text explaining that Thunderbird will search for new email accounts based on the user's input. A checkbox is checked next to the "gandi.net" domain. At the bottom, there are two buttons: "メールアカウントを設定する" and "このウィンドウを開いて後で設定する".

Thunderbird のご利用ありがとうございます

### 新しいメールアドレスをみたい方

氏名またはニックネーム

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください (半角英数字のみ)。

 gandi.net

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla (プライバシーポリシー) とサードパーティのメールプロバイダ gandi.net (プライバシーポリシー, サービス利用規約) に送信されます。

## Step3

アカウント設定確認画面が表示されますので、以下のように設定し、「続ける」をクリックしてください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): odn 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): zft10020@odn.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G)      続ける(C)      キャンセル(A)

項目	設定
名前	お客様の名前を入力してください。(任意)
メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。 *ニックネームアドレスを設定している場合はニックネームアドレスを入力してください。(例:odn-support@pop01.odn.ne.jp)
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。 ※パスワードを保存するにチェックを入れて下さい。

## Step4

アカウント設定の検索がはじまりますので、「手動設定」をクリックしてください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): odn 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): zft10020@odn.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定をメールプロバイダから検索しています。 ●

新しいアカウントを取得(G)      手動設定(M)      中止(S)      続ける(C)      キャンセル(A)

## Step 5

受信サーバ/送信サーバの設定が表示されたら、以下のように設定し、「完了」をクリックしてください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): odn 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): zft10020@.odn.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 popssl.odn.ne.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP smtpssl.odn.ne.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: 受信サーバ: zft10020      送信サーバ: zft10020

新しいアカウントを取得(G)    詳細設定(A)      再テスト(I)    完了(O)    キャンセル(A)

項目		設定
受信サーバ	受信サーバ	「POP3」を選択
	サーバのホスト名	popssl.odn.ne.jp を入力してください。
	ポート番号	「995」を選択
	SSL	「SSL/TLS」を選択
	認証方式	「通常のパスワード認証」を選択
	ユーザ名	[メール ID]を入力してください。
送信サーバ	サーバのホスト名	smtpssl.odn.ne.jp を入力してください。
	ポート番号	「465」を選択
	SSL	「SSL/TLS」を選択
	認証方式	「通常のパスワード認証」を選択
	ユーザ名	[メール ID]を入力してください。

## Step 6

以上でメールの設定は完了です。

