

ご利用ガイド

Mail 4 ~5 / メール 6 のアカウント設定方法 (OS X 用)

本マニュアルでは「Mail5.x」を元にご案内しています。

他のバージョンをご利用の場合には、多少画面が異なる場合がありますので
適宜読み替えていただけますようお願いいたします。

また設定に必要な[メール ID]・[メールパスワード]・[メールアドレス]は[ODN サービスご利用のご案内]もしくは
[ODN アプリケーションサービスご利用のご案内]に記載されています。(以下[ご利用のご案内]と記述します)

Step 1

メールの SSL 設定を行います。

Dock から「メール」を起動します。




Step2

「ようこそ Mail へ」の画面が表示された場合には「Step3」におすすみください。

既存のメールアカウントの設定を変更いただく場合には「Step7」におすすみください。

メニューバーの「ファイル」から「アカウント追加」を選択します。



「アカウント追加」の設定画面が表示されます。

設定の進め方は新規アカウント設定とほぼ同じですので、「Step3」におすすみください。



Step3

以下の設定をして、「続ける」ボタンをクリックしてください。

ようこそ Mail へ

ようこそ Mail へ
メールアカウントを設定する手順をご案内します。

はじめに、次の情報を入力してください：

氏名： ODN_Support

メールアドレス： zaa00120@pop01.odn.ne.jp

パスワード： *****

キャンセル 戻る 続ける

項目	設定
氏名	お客様の名前を入力してください。(任意)
メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。 *ニックネームアドレスを設定している場合はニックネームアドレスを入力してください。 例:odn-support@pop01.odn.ne.jp
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step4

以下の設定をして、「続ける」ボタンをクリックしてください。



項目	設定
アカウントの種類	「POP」を選択してください。
説明	任意の説明
受信用メールサーバ	popssl.odn.ne.jp
ユーザ名	[メール ID]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step 5

以下の設定をして、「続ける」ボタンをクリックしてください。

ようこそ Mail へ

送信用メールサーバ

説明: ODN_Support

送信用メールサーバ: smtpssl.odn.ne.jp

このサーバのみを使用

認証を使用

ユーザ名: zft10020

パスワード:

キャンセル 戻る 続ける

項目	設定
説明	任意の説明
送信用メールサーバ	smtpssl.odn.ne.jp
このサーバのみを使用	チェックを入れてください。(任意)
認証を使用	チェックを入れてください。
ユーザ名	[メール ID]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step 6

「作成」ボタンをクリックしてください。


※下記の画面の表示内容は、設定内容によって異なります。



項目	設定
アカウントをオンラインにする	チェックを入れてください。


Step 7

メニューバーの「Mail」もしくは「メール」から環境設定を選択します。



Step 8


「アカウント」ボタンを選択し、「アカウント情報」タブを選択します。
 設定変更を行う「アカウント」を確認して、下記の設定を行ってください。
 完了いたしましたら「送信用メールサーバ(SMTP)」欄をクリックし、
 続けて「SMTP サーバリストを編集」をクリックします。



項目	設定
説明	任意の説明
メールアドレス	[メールアドレス]が入力されていることを確認してください。 *ニックネームアドレスを設定している場合はニックネームアドレスを入力してください。 例:odn-support@pop01.odn.ne.jp
氏名	お客様の名前が入力されていることを確認してください。(任意)
受信用メールサーバ	popssl.odn.ne.jp
ユーザ名	[メール ID]が入力されていることを確認してください。
パスワード	[メールパスワード]が入力されていることを確認してください。

Step 9

作成したアカウントを選択して、設定を確認してください。




項目	設定
説明	任意の説明
送信用メールサーバ	smtpssl.odn.ne.jp

Step 10

「詳細」タブを選択します。


次の設定を行います。完了したら「OK」ボタンをクリックします。



項目	設定
デフォルトポートを使用	チェックが入っていることを確認してください。
SSL を使用	チェックが入っていることを確認してください
認証	「パスワード」を選択されていることを確認してください。
ユーザ名	[メール ID]が入力されていることを確認してください。
パスワード	[メールパスワード]が入力されていることを確認してください。

Step 11


アカウント設定画面に戻りますので、「詳細」をクリックします。



項目	設定
ポート	「995」が選択されていることを確認してください。
SSLを使用	チェックが入っていることを確認してください。
認証	「パスワード」が選択されていることを確認してください。

Step 12

「一般」ボタンをクリックすると、変更内容を保存するか確認が出ますので「保存」ボタンをクリックして、設定画面を閉じてください。



以上で設定は完了です。