

ご利用ガイド


Outlook2013/2010 をご利用の場合 (Windows 用)

本マニュアルでは「Outlook2013」を元にご案内しています。

Step 1


メールの SSL 設定を行います。

Outlook2013/2010 起動後、「ファイルタブ」をクリックしてください。




Step 2

まず①のアカウント設定ボタンをクリックすると下図のようになりますので、続けて②のアカウント設定をクリックしてください。



Step 3

SSL設定をするアカウント名を選択し、「変更」ボタンをクリックします。「はい」を選択し「次へ」をクリックして下さい。



Step4

以下の設定をして、「詳細設定」ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): odn-support
電子メール アドレス(E): zaa00120@pop01.odn.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): popssl.odn.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtpssl.odn.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): zaa00120
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください

< 戻る(B) 次へ(F) > キャンセル

項目	設定
受信メールサーバー	popssl.odn.ne.jp
送信メールサーバー	smtpssl.odn.ne.jp

Step5

「送信サーバー」タブをクリックし、以下の設定がされていることを確認してください。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(U):
パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(O)


メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

項目	設定
送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックが入っていることを確認してください。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	チェックが入っていることを確認してください。

Step 6

「詳細設定」タブをクリックし、以下の設定を行い、「OK」ボタンをクリックしてください。



項目	設定
受信サーバー(POP3)	995
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	チェックを入れる
送信サーバー(SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類(C):	SSL

以上で設定は完了です。