
このマニュアルでは Mac OS X ver.10.2.6 を使用しております。

<u>お</u>客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。




STEP1

[**アップルメニュー**] [**システム環境 設定...**] の順でクリックします。



STEP2


[**ネットワーク**]をクリックします。



STEP3

[**場所**]は[**新しい場所...**]を選択します。


このマニュアルでは Mac OS X ver.10.2.6 を使用しております。



STEP4


[新**しい場所の名前**]に「signup」と入 力します。

「OK] をクリックします。



STEP5

[表示]は「**使用しているモデム及び** TA**の種類**」を選択します。




STEP6

[TCP/IP] タブをクリックします。

[**設定**]は[PPP **を使用**]を選択します。 [DNS サーバ]に「10.10.11.1」と入力します。

このマニュアルでは Mac OS X ver.10.2.6 を使用しております。



STEP7

[PPP] タブをクリックします。

[**サービスプロバイダ**] に「signup」、 [**アカウント名**]、[**パスワード**] に 「guest」と入力します。

[電話番号]に「0088211111」と入力します。

[**パスワードを保存する**] にチェック を入れます。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。

STEP8

「**モデム**] タブをクリックします。

[**モデム**]は「**ご使用になるモデム及び** TA」を選択します。

お使いのモデムがこの中にない場合にはモデム付属のCCLファイルをハードディスク内の[ライブラリ] [Modem Scripts]に入れ再起動し、やり直して下さい。

CCL ファイルにつきましては各モデムメーカー様にお問い合わせ下さい。

[ダイアル]で、ご利用の電話回線の種別を選択して下さい。


必要に応じて [**電話をかける前に発信 音を確認する**] にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合[トーン]を、ダイヤル回線の場合[パルス]を選択します。

回線種別が不明な場合は、NTT様にお問い合わせ下さい。

[**メニューバーにモデムステータスを 表示する**] にチェックを入れます。

[**今すぐ適用**] をクリックします。




このマニュアルでは Mac OS X ver.10.2.6 を使用しております。



STEP9

[**システム環境設定**] [**システム環境 設定を終了**]の順でクリックします。



STEP10

[**モデムステータス**] アイコンから [**インターネット接続を開く...**] をク リックします。

○ 内蔵モデム ⇒ ▲ サービスプロバイダ: signup 電話番号: 0088211111 signup, 主電話番号 (大替番号: 名前: guest バスワード: ・・・・・ ✓ メニューバーにモデムステータスを表示する これらの設定は"ネットワーク"環境設定で変更できます。 編集... ステータス: 待機中 接続

STEP11

ネットワークでの設定が表示されていることを確認します。

[接続]をクリックします。

このマニュアルでは Mac OS X ver.10.2.6 を使用しております。



STEP12

接続が成功すると左図の画面になります。

この状態のまま STEP13 へお進みください。




STEP13

Web ブラウザを起動します。

本マニュアルではInternet Explorerを例に使って説明しています。

[Dock]にある[Internet Explorer]を クリックします。



STEP14

ブラウザの [**中止**] をクリックし、 標準で設定されている URL を削除後に 「http://10.10.11.1/odn/」と入力し、 [return] キーを押します。

オンラインサインアップ画面が表示され ますので、画面の指示に従いご契約手続 きをお進めください。

終了