


ご利用ガイド

Outlook(new)のアカウント設定確認方法 (Windows用)

設定に必要な[メール ID]・[メールパスワード]・[メールアドレス]等のお客様個別の情報は[ODN サービスご利用のご案内]もしくは[ODN アプリケーションサービスご利用のご案内]をご参照ください。設定を開始する前にお手元にご用意いただけますようお願いいたします。(以下[ご利用のご案内]と記述します)

Step 1

「Outlook(new)」を起動します。




ご利用の OS により表示手順が異なる場合があります

- └ Win11 の場合 : スタートボタン → すべてのアプリ で表示
- └ Win10 の場合 : スタートボタン で表示

Step 2

「設定」アイコンから、「アカウント」→「メールアカウント」の順にクリックしてください。

表示されるアカウントの一覧から、設定を確認したいアカウントの「管理」ボタンをクリックしてください。




Step 3

POP 構成および SMTP 構成の設定内容が下表のようになっていることを確認してください。

修正や再入力をする場合には、画面下部にある「修復」ボタンをクリックしてください。

※修正等を行わない場合には、「アカウントページに戻る」ボタンをクリックし、前のページに戻ります。

※POP 構成の項目に修正が必要な場合には、アカウントの再作成(アカウント削除後に新規アカウント設定)を行ってください。



	設定値
POP 構成	
ホスト名	popssl.odn.ne.jp
ポート	995
セキュア接続タイプ	SSL/TLS(推奨)
SMTP 構成	
ホスト名	smtpssl.odn.ne.jp
ポート	465
セキュア接続タイプ	SSL/TLS(推奨)

Step 4

- ① パスワードの入力を求められたら【メールパスワード】を入力してください。
- ② SMTP 構成の設定値を確認し、必要に応じ入力し直してください。
- ③ 「続行」ボタンをクリックし、1つ前の画面に戻ります。設定画面を閉じ、送受信をお試しください。

なお、POP 受信サーバー等変更不可となっている項目の変更が必要な場合には、アカウントの再作成が必要となります。対象のアカウント設定を削除した上で再度アカウント追加をおこなってください。



	設定値
POP 受信サーバー	popssl.odn.ne.jp
ポート	995
セキュア接続タイプ	SSL/TLS(推奨)
SMTP 構成	
SMTP ユーザー名	[メール ID]
SMTP パスワード	(修正不要)
SMTP 送信サーバー	smtpssl.odn.ne.jp
ポート	465
セキュア接続タイプ	SSL/TLS(推奨)

※文字色がグレーになっている項目の設定値の変更できません

以上