# Windows2000 接続アイコンの基本設定方法

### (注意)

LAN環境への接続がある場合、サポートセンターでのサポートは 行っておりません。 Windows2000の接続サポートについてはFAXBOX(設定マニュア ル)によるサポートになります。



「マイコンピューター」クリック

「コントロールパネル」クリック

「電話とモデムのオプション」をクリックします。

正常動作の確認するモデム名を選択(該当モ デム名が無い場合は標準モデム)し「プロパ ティ」ボタンをクリックします。

(注意)モデム名が表示されていない場合はモデ ムが認識されていません。 正しく認識させるた

めにはWindows2000 用のドライバーが必要です。 詳しくは製造メーカーへお問い合わせください。

モデムのプロパティー画面上部にある「診断」 をクリックし、「モデムの照会」ボタンをク リックします。

モデム動作確認の通信を数秒間行います。

通信が終了すると2段目の枠にコマンドと応 答内容が表示されていればモデムは正常動作 しています。

(注意) 応答の欄にNGが多数ある場合はWindows2000 対応のモデムドライバーを製造メーカ より入手し更新してください。



### ダイヤル種別設定確認方法



2000.02.18 ODN**サポートセンター** 

#### Windows2000 接続アイコンの基本設定方法

接続時に認証エラーが発生する場合の設定確認方法

接続 ID・接続パスワードが間違っていないか再度確認してください。 次に新しくダイヤルアップ接続

アイコンを作成し、接続できるか確認してください。

### ダイヤルアップ接続のプロパティー画面を開きます。

「マイネットワーク」右クリック「プロパティー」 ODNへの接続アイコンを右クリック

「プロパティー」クリック



枠で「Windows ログオンドメインを がっ選択されている事とID確認 サーバーの種類」にppp:Windows95/ 含める」にチェックが無いことを確 する方法が「セキュリティーで保 98/NT4/2000 が選択されているか 認してください。

護されていないパスワードを許可 確認してください。 認してください。

「オプション」画面を開きダイヤルオプションの セキュリティー画面では「標準」 ネットワーク画面では「ダイヤルアップ

する」に設定されていることを確 コンポーネントのチェックは「イン ターネットプロトコル(TCP/IP)」のみになっ ている事を確認します。

(ンターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパラ 「全般」】	?X
ネットワークでこの機能がサポートされてい きます。サポートされていない場合は、ネ	いる場合は、IP 設定を自動的に取得することがで ペットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ
てください。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ο»
<ul> <li>C 次の IP アドレスを使う(S):</li> <li>IP アドレス(D):</li> </ul>	
・ DNS サーバーのアドレスを自動的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	うに取得する( <u>B</u> )
○ 次の DNS サーバーのアドレスを住 優先 DNS サーバー(P):	更う(E):
代替 DNS サーバー( <u>A</u> ):	
	詳細設定( <u>\</u> )
	OK キャンセル

インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティー 画面を開き「IPアトレスを自動的に取得す る」が選択されていることを確認しま す。

「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する。」 が選択している事を確認してください。 設定を確認後「OK」をクリックしま

す。

TCP/IP 詳細設定 全般   DNS   WINS オブション   オプション過度で():  IP 七キュリティ	× 2
12月 アセキュリティは、ネットワーク上の2・ 発会性、および信頼性を保護します。 能になっている接続すべてに適用され。	

TCP/IPのプロパティー画面から「オプション」を選択し「プロ パティー」ボタンをクリックします。 IPセキュリ ティー画面で「IPSECを使わない」が選択されていること を確認してください。

# アクセスポイント電話番号の確認方法

「マイネットワーク」 アイコンを右クリッ クし表示されたメニュ ーのプロパティを選択 してください。

622	3
26519	間(の) エクスプローラ(が エンビュータの検索(の)
	ネットワーク ドライブの割り当て(M) ネットワーク ドライブの切断中
	ショートカットの(午成 ⑤) 名前の実更 (M)
	70/(Fr@)



ダイヤルアップ接続のウインドウが表示され ます。 ODNへの接続アイコンを右クリ ックし表示されたメニューのプロパティーを クリックします。

ここで表示されたウィンドウでアクセスポイ ントの電話番号が確認できます。 電話番号が間違っている場合は修正した後こ 「OK」ボタンをクリックしてください。

市外局番低>	電話番号电》	
103 ····································	1 hoospoor	- ECHBQG
日本 (81)		
☑ 炎(空)(開始	6999	林興(田)

### リダイヤル回数及び無通信時自動切断の設定確認方法

アクセスポイント電話番号確認方法と同じよ うにダイヤルアップ接続のプロパティーウイ ンドウを開てください。 ウインドウの上部 にある「わ<sup>9</sup> ション」をクリックします。 この画面でリダイヤル回数・間隔・自動切断 するまでの待ち時間設定等の確認ができま す。

日本10年4月1日日 15日本15月2日日 15日本15月21日 15日本15月21日 15日本15日本15日本15日本15日本15日本15日本15日本15日本15日本	リダイヤル オプション		
に取る支までの(そうねの)(2)     「うらう」     「」	リタイヤル回数で	p	크
日本は45年200年94月間日 「同分 王」	リライヤル開発(①)	58	٠
T Dissistant under stat	初期行するまで(の)争与時間(出)	<b>阿分</b>	*
1 IBBR0408064025.9941944040	□ 国線が実施されたら、リダイヤルオ	540	

### 接続ログ照会方法

コントロールパネルからモデムを選択し、 「モデム」タグをクリック 確認したいモデムを選択し、「プロパティ」 をクリックします。「診断」タグをクリッ ク後「ログの照会」をクリックしてくださ い。 接続ログが表示されます。

通常、接続ログはOSインストールディレクトリー(¥WINNT 等)配下に「モデム名.log」の形式で保存されます。

ModemLog_	2014 S	000 bps 1	/90 <del>T</del>	訮	5 - ×E	帳								١×
77(小臣) 編	集印	書式②	- ^,1	い	ъ									
778.4%         100           02-08-2000         02-08-2000           02-08-200		48:55.48:55.44:55.45.44:55.45.45:55.45.44:55.45.45:55.55.45.45:55.55.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.4	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200		№ 11モ送受変送受コ受変送受変呼送受変11モ送受変送受コジジデ信信換信信マ信換信信換ひ信信換52デ信信換信信マ	00ム::し::ン:し::し出::し00ム::し::ン 。のA<たAAトくたAくたUAくた。のAくたAAト	8.N. ATZ Concentration Concentr			if  = cr> icr>	0, <( + =0< <( + <( + * <( + * (0, * (1+) =0< =0< =0< =0< =0	rtsc icr> icr> > > > rtsc icr>	t =1	
1													0	ċ
	_		_	-	_	_	_	_	_	_	-	_		- 100
MINNT		-	-	-					-	-				1 x
ファ-()L(E) 編1	8 (F)	表示(v)	32	7.0	λη(A)	ų	-110	D.	SIL.	CHD	1			m
ವಿಕನಾವಿ.	e Gal	Bur	D3.		1.8		HERE	-   [749;	102	×	100	123		
28U2(0)	LIG	as com		170	191		KALL	2	-	~			-24	184
10000 [1] 1	Intra I		-				_				_	-	6.2	100
				210 22 h	1 / h	_	_	_	_	_	-		_	-
The second			Ē	Ő.	s5									
WINNT					nsins UL-041	4								
ModemLog_標準 V98 モデム テキスト ドキュメン	∦ 560 ⊦	00 bps	with the se		ICENU Indet	)et								
更新日時 2000/1	12/08	1:20	0	Ď	lodeml	oe,ł	144 S	6000	bps	V90	ŧŦ,			
サイズ: 6 KB			-6		lodent odfma	06,7	all?	ŧ₹Z						