このマニュアルでは Windows 7 (TM) Home Premium を使用しております。 [131]

Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP1

[スタートボタン] [コントロールパ ネル]の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)], [ユーザ パスワード (接続パスワード)], [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は 【 ODN サービスご利用の ご案内】をご参照ください。設定の際はお手元に ご用意ください。





画面右上の表示方法を [カテゴリ]を選 択し、[ネットワークとインターネッ ト]の下、[ネットワークの状態とタス クの表示]をクリックします。

初めからこの画面の方は、そのまま [ネット ワークの状態とタスクの表示] をクリックしま す。





画面中央の [新しい接続またはネット ワークのセットアップ]をクリックし ます。

このマニュアルでは Windows 7(TM) Home Premium を使用しております。 [131]

Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル





[**ダイヤルアップ接続をセットアップ** します]を選択し、[次へ]をクリック します。

モデムの選択画面が出た場合は使用するモデム を選択しクリックしてください。

Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル

このマニュアルでは Windows 7(TM)Home Premium を使用しております。 [131]

STEP5

[**ダイヤルアップの電話番号**] にご利 用になる「ODN **アクセスポイント**(1)**の電話番号**」を入力します。

[ユーザー名]に「ユーザ ID(接続 ID)」 (2)[パスワード]に「ユーザパス ワード(接続パスワード)」(3)、を 入力します。

[接続名]に「任意の名前」(例:ODN) を入力し、[接続]をクリックし、接続 を確認してください。

1

お客様のご利用のコースによってアクセスポイン トの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は 「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は 「0088330510」

NTT の「フレッツ・ISDN」のお客様は 「1492」を入力します。

2

3

「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザIDに 続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。 (例:zaa00120@odn.ne.jp)

[パスワードの文字を表示する] にチェックを入 れると、パスワードを確認しながら入力ができま す。

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します				
ダイヤルアップの電話番号(D): 0088333333 タイヤル情報				
ユーザー名(U): Zaa00120				
パスワード(P):				
図パスワードの文字を表示する(S)				
☑ このパスワードを記憶する(R)				
接続名(N): odn				
🛞 🥅 他の人がこの接続を使うことを許可する(A)				
このオプションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を使 えるようになります。				
接続(C) キャンセル				

このマニュアルでは Windows 7(TM)Home Premium を使用しております。 [131]

Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル



STEP6

左のように画面が推移していきます。

[キャンセル]を選択しますと、接続が作成されずに1ページの STEP3 の画面に戻ります。

エラーの場合は、5ページの【補足】へお進み ください。





STEP8

Internet Explorer を起動し、ホームページ が表示されれば終了です。

設定によって表示される画面が異なります。

終了

このマニュアルでは Windows 7(TM)Home Premium を使用しております。 [131]

Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル









ネットワークと共有センターの画面に 戻りますので、[**アダプターの設定の** 変更]をクリックします。

[131]



	(○○● 聖 《 ネットワークとインターネット ・ ネットワーク接続 ・ ・ ・ 49 ※ ネットワーク接続の倹約	6	م
	整理 ▼ この接続を開始する この接続の名前を変更する この接続を削除する » 目:	•	
ļ	Odn 辺浜 Conexant USB CX93010 ACF		

STEP3

新規作成されたアイコン(例:ODN)を ダブルクリックします。



Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュア	このマニュアルでは Windows 7 (TM) Home Premium を使用しております。
電話とモデム ダイヤル情報 ダイヤル情報 「ひー覧には指定した所在地が表示されています。ダイヤル元の所在地を選 択してください。 所在地(L): 所在地 「所在地 市外局番 ○ 「「在地情報 03	STEP6
新規(N) 新規(N) ダイヤルする電話番号: 0088333333	[編集]をクリックします。
OK キャンセル 適用(A)	STEP7

所在地の編集					
全般市外局番の規則通話カード					
所在地(N): 所在地(Table)					
ダイヤル元の所在地を指定します。					
国/地域(R). 日本 ▼ 03					
ダイヤル情報 この所た地からダイヤルするときに適用する規則!					
市内通話の場合の外線発信番号(L):					
市外電話の場合の外線発信番号(D):					
国際通話に使用する電話会社の識別番号(1):					
■キャッチホン提能な解除するための番号(W):					
ダイヤル方法: トーン(T)					
ダイヤルする電話番号: 00883333333					

[国/地域]は[日本]を選択し、[市外 局番]に「お客様の地域の市外局番」を 入力します。

[**ダイヤル方法**] でご利用の電話回線の 種別 を選択します。

[OK]をクリックします。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回 線の場合[トーン]を、ダイヤル回線の場合[パ ルス]を選択してください。 回線種別が不明の場合は、NTT様にお問い合わせ ください。

このマニュアルでは Windows 7(TM) Home Premium を使用しております。

[131]

Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル

全般 オブション セキュリテレ ネットワーク 接続の方法: 受 モデム - Conexant USB CX93010 ACF Modem (COM4) 構成(O). 電話番号 市外局番(E): 電話番号(P): 0088333333 その他(N) 国番号/地域番号(G): 「女々収集と情報の使用については、「プライバシーに関する声明」を参照してください。 OK キャンセル	<pre>STEP8 7ページの STEP6 の画面に戻りました ら、[OK]をクリックします。 左図の画面が表示されましたら、[ネッ トワーク]をクリックします。</pre>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	STEP9 [この接続は次の項目を使用します] の[インターネット プロトコル バー ジョン4(TCP/IPv4)] を選択し、[プ ロパティ]をクリックします。 左端のチェックは絶対に外さないよう注意してください。
 シターネット ブロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のブロバティ 全般 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得する ことができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。 ● P アドレスを自動的に取得する(O) ※次の IP アドレスを使う(S): IP アドレス(D: ● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B) ● 次の DNS サーバー(P): (143 . 90 . 130 . 165 (代替 DNS サーバー(A): ■ 143 . 90 . 130 . 39 ■ 詳細設定(V) 	STEP10 [IP アドレスを自動的に取得する]に チェックを入れます。 [次の D N S サーバーのアドレスを使う]にチェックを入れます。 [優先 DNS サーバー]と[代替 DNS サーバー]に「DNS アドレス(プライマリ)」 「DNS アドレス(セカンダリ)」をそれ ぞれ入力し、[OK]をクリックします。

Windows 7 ダイヤルアップ設定マニュアル

このマニュアルでは Windows 7(TM)Home Premium を使用しております。 [131]



Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Windows 7