このマニュアルでは
MacOSX
ver.10.1
Internet Connect
ver.1.1
を使用しております。

[532]

<u>お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご</u>了承いただけますようお願い致します。



STEP1

STEP2

接続の設定を行います。

[**アップルメニュー**] [**システム環境** 設定...]の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザ パスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は (ODN サービスご利用の ご案内 】もしくは (ODN アプリケーションサービ スご利用のご案内 】をご参照ください。設定の際 はお手元にご用意ください。

「**ネットワーク**] をクリックします。

MacOSX10.0.4 以前では多少画面が異なります。



STEP3

ā 💰 0 0 すべてを表示 ディスプレイ サウンド ネッ ワーク 起動ディスク 場所: ✔ 自動 新しい場所 表示: 内蔵モデム 場所の編集 TCP/IP PPP フロキシ モデム 設定: PPP を使用 \$ ドメインネームサーバ (オブション) IP アドレス: (PPP サーバから割り当てられます) サブネットマスク: 検索ドメイン (オプション) ルータ: 例: apple.co.jp、earthlink.net 今すぐ適用 変更できないようにするにはカギをクリックします。

[**場所**]は[新しい場所…]を選択しま す。

MacOSX 10.1 接続マニュアル

このマニュアルでは MacOSX ver.10.1 Internet Connect ver.1.1 を使用しております。 [532]

A A A A A A A A A A	D A	
ボット 新しい場所の名前:		STEP4
すべてを表示 ディス: odn		
このコンピュータのすべ ドを入力することなくア	てのユーザが、パスワー ップルメニューでこの場	
表示: 内蔵モデム 所を選択できます。		
ТСРЛР ТРР		
設定: PPP を使用	*	「女」」は現在の夕前に「「「子の夕前」
	ドメインネームサーバ (オフション)	「新しい場所の名削」に「仕息の名削」
IP アドレス: (PPP サーバから割り当てられます)		(例:ODN)を入力します。
サプネットマスク:		
ルータ:	検索ドメイン (オブション)	[OK]をクリックします。
	例:apple.co.jp、earthlink.net	
	1.ます (会すぐ適用)	
0	7-7 C	
👿 📃 🔬 🚱		STEP5
べてを表示 ディスプレイ サウンド ネットワーク	/ 起動ディスク	
場所: odn	*	
表示C ✓ 内蔵モデム 内蔵 Ethernet		
● 動作中のネットワークポート	ロキシ (モデム)	[表示] は「モデム及び TA が接続さ
設定: PPP を使用	•	れているポート、を選択します
	ドメインネームサーバ (オフション)	
IP アドレス: (PPP サーバから割り当てられます)		
サプネットマスク:		
ルータ:	検索ドメイン (オブション)	
	例:apple.co.jp、earthlink.net	MacOSX10.0.4以前は2設定」と表示されています。
● 変更できないようにするにはカキをクリック		
) () ()	7-7 C	
		STEP6
すべてを表示 ディスプレイ サウンド ネットワーク	/ 起動ディスク	
場所: odn		「TCP/IP]タブをクリックします。
表示: 内蔵モデム	•	
TCP/IP PPP	プロキシ モデム	「 設定 」は「PPP を使用 」を選択します。
設定: PPP を使用		
	ドメインネームサーバ (オブション)	「ドメインネームサーバ]に「DNS アド
IP アドレス: (PPP サーバから割り当てられます)	143.90.130.39	
サブネットマスク:		νλ(ノフィャリ)」、' DNS アドレム
ルータ:	「東洲トトコン (オフション) odn.ne.jp	(セカンダリ)」を入力します。
	例:apple.co.jp、earthlink.net	[検索ドメイン] に「odn.ne.jp」と入力
		します。
A #E 750 L3 L3 L3 L4		
● 友史 (さんいようにするにはカキをクリック		

MacOSX 10.1 接続マニュアル

[532]

STEP7

[PPP]タブをクリックします。

[サービスプロバイダ]に「任意の名 前」(例:ODN)を入力します。 [電話番号]にご利用になる「ODN アク セスポイント(1)の電話番号」を入 力します。

[アカウント名]に「ユーザID(接続ID)」 (2)[パスワード]に「ユーザパスワー ド(接続パスワード)」(3)を入力し、 [パスワードを保存する]にチェックを 入れます。

[PPP オプション]をクリックします。

1

 \bigcirc

お客様のご利用のコースによってアクセスポイン トの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は 「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は 「0088330510」

NTT の「フレッツ・ISDN」のお客様は 「1492」を入力します。

2

「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザー名 に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。 (例:zaa00120@odn.ne.jp)

3 パスワードを入力すると「…」で表示されます。

ペてを表示 ディスプレイ サウンド ネットワーク 起動ディスク	
場所: odn	+
表示: 内蔵モデム 🗘	
TCP/IP PPP プロキシ モデム	
サービスプロバイダ: odn	(オプション)
電話番号: 0088333333	>
代替番号:	(オプション)
アカウント名: Zaa00120	\geq
パスワード:	\supset
マンドスワードを保存する このチェックボックスをチェックす すべてのユーザがパスワードを入力 ターキットアカウントにアクセスで PPP オプション	5と、このコンピュータの することなく、このイン きるようになります。
 変更できないようにするにはカギをクリックします。 	(今すぐ適用)

ネットワーク

[532]

すべてを表 表示:	セッションオブション: ▼ CP/IP アブリケーシ ▼ 接続を続けるために ▼ 次の時間操作しない2 ▼ ユーザがログアウト3	 マヨンを起動するときに自動的に接 30 分おきにメッセージを表示 と接続を解除する: 15 分間 	続する	
すべてを表 表示:	 ✓ CP/IP アブリケーシ ✓ 接続を続けるために ✓ 次の時間操作しない ✓ ユーザがログアウト3 	 マヨンを起動するときに自動的に接 30 分おきにメッセージを表示 と接続を解除する: 15 分間 	続する	
表示:	 ✓ 接続を続けるために ✓ 次の時間操作しないと ✓ ユーザがログアウト3 	 30 分おきにメッセージを表示 と接続を解除する: 15 分間 	する	
表示:	√ 次の時間操作しないと √ ユーザがログアウト3	と接続を解除する: 15 分間		
表示:	☑ ユーザがログアウト 3	the second se		
		するときに接続を解除する		
	☑ 話し中の場合再ダイフ	アルする		
	再ダイアル回数:	1 🛛		
	再ダイアル間隔:	1 分おき	(オブション)	
	詳細オプション:			
	☑ PPP エコーパケットを送信			
	▼TCP ヘッダ圧縮を使	Ž		
	🔲 ターミナルウインド	ウ(コマンドライン)を使って接続	売する	
	☑ 詳細なログを作成する	3		
		キャンセル	OK 90	
I L		- ネットアカウントにアクルスマルマ		
-	PF	PPオプション		
@ 変更	できないようにするにはカギを	クリックします。	今すぐ適用	

000	ネットワーク	0
すべてを表示 ディスプレ	 イ サウンド ネットワーク 起動ディスク 	
	場所: odn 😝	
表示: 内蔵モデム		
	TCP/IP PPP プロキシ モデム	
モデ	ム: Apple Internal 56K Modem (v.90) 🗘	
	☑ モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する	
スピー	カ: [•] 入 の切	
ダイア	ル: ● ーン ■ 電話をかける前に発信音を確認す ● ルス	3
	 マーバーにモデムステータスを表示する 	
(④) 変更できないよう	にするにはカギをクリックします。	今すぐ適用

STEP8

[TCP/IP アプリケーションを起動する ときに自動的に接続する]にチェック を入れます。

[OK]をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを 起動したときに自動的に接続されるようになりま す。

STEP9

[**モデム**] タブをクリックします。 [**モデム**] は「ご使用になるモデム及び TA」を選択します。

お使いのモデムがこの中にない場合にはモデム 付属のCCL ファイルをハードディスク内の [Library] [Modem Scripts]に入れ再起動し、 やり直して下さい。

CCLファイルにつきましては各モデムメーカー様 にお問い合わせ下さい。

[**ダイアル**]で、ご利用の電話回線の種別を選択して下さい。

必要に応じて[**電話をかける前に発信** 音を確認する]にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回 線の場合[トーン]を、ダイヤル回線の場合[パ ルス]を選択します。

回線種別が不明な場合は、NTT様にお問い合わせ 下さい。

[メニューバーにモデムステータスを 表示する] にチェックを入れます。

MacOSX10.0.4以前はこの項目はありません。 「**今すぐ適用**] をクリックします。

MacOSX10.0.4以前は[保存]をクリックします。

4/6

このマニュアルでは
MacOSX
ver.10.1
Internet Connect
ver.1.1
を使用しております。



[**モデムステータス**] アイコンから [InternetConnect を開く...]をクリック します。

MacOSX10.0.4以前はこのアイコンはありません ので[MacintoshHD] [Applications] [InternetConnect]をクリックし、起動してくだ さい。

000	内蔵モデム
設定	: 内蔵モデム 🗘 🚺
サービスプロバイダ	: odn
電話番号	: 0088333333
代替番号	:
名前	: zaa00120
バスワード	: []
	メニューバーにモデムステータスを表示する
これらの設定は**	ニットワーク"環境設定で変更できます。 編集
ステータス: 待機中	接続



ネットワークでの設定が表示されてい ることを確認します。

[接続]をクリックすると接続します。

MacOSX 10.1 接続マニュアル

[532]





STEP13

接続が成功すると左図の画面になりま す。 この状態のまま STEP14 へお進みくださ

11.

切断する場合には、[接続解除]をク リックします。

STEP14

お使いのブラウザを起動し、ホーム ページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様 の環境及び設定によって異なります。

終了