



お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP1

メールアカウントの作成を行います。

Netscape6.2 を起動後、 [**タスク**] [**メールとニュースグルー プ**]の順でクリックします。

はじめて設定を行う場合はアカウント ウィザードが自動的に起動しますので STEP4にお進みください。

既存アカウントの編集をされる方は STEP11へお進みください。

設定に必要な [メール ID (メールアカウント)] [メールパスワード] [メールアドレス] [POP サーバ名] [SMTPサーバ名]等のお客様個別の情 報は【ODNサービスご利用のご案内]もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内]をご 参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。





[編集] [メール/ニュースグループア カウントの設定]の順でクリックします。







0 0 ×-J	レ/ニュースグループ アカウントの設定
▽ odn サーバ設定 コピーとフォルダ アドレス ディスクスペース ローカル フォルダ 送信サーバ (SMTP)	アカウントの設定 以下はメッセージの送信に必要な情報です。必要な情報がお分かりにならない場合は、システム管理者かインターネットサービス ブロバイダにご連絡ください。 アカウント名: odn 個人情報 各アカウントは、独自の個人情報を持つことができます。これは受取人が差出人のメッセージを読むときに表示されます。 名約・ -
新しいアカウント	
標準に設定 アカウントを削除	W HTML形式でメッセージを作成する
ヘルプ	キャンセル OK



[**新しいアカウント**]をクリックしま す。





STEP5

[名前]に「任意の名前」 1(例:odnsupport)[電子メールのアドレス]に 「メールアドレス」 2を入力します。

[次へ]をクリックします。

1 ここに入力した名前が相手側に送信元とし て表示されます。

2 メールエイリアス(ニックネーム)を設定 している場合は適用後のメールアドレスを入力し てください。(例:odn-support@happy.odn.ne.jp)







STEP6

[**受信サーバ**]の[POP]にチェックを 入れ、[**サーバ名**]に「POP**サーバ名**」 を入力します。 [**送信サーバ(SMTP)**]の[**サーバ名**] に「SMTP**サーバ名**」を入力します。

[次へ]をクリックします。

すでに設定済みの場合は送信サーバ(SMTP)の 入力項目は表示されません。 詳しくはSTEP11以降をご覧ください。

STEP7

[**ユーザ名**]に「**メール ID(メールアカ ウント)**」を入力し、 [**次へ**]をクリックします。

この項目にはSTEP5で入力した「メールアドレス」 の®より前の部分が自動的に入力されていますの でメールアドレスにメールエイリアス(ニック ネーム)を使用されている方は必ず「メール ID (メールアカウント)」を入力し直してください。

STEP8

[**アカウント名**]に「**任意の名前**」 (例:odn)を入力し[次へ]をクリック します。

この項目にはSTEP5で入力した「メールアドレス」 が自動的に入力されています。そのまま使用され ても差し支えありません。

Netscape 6.2 メール設定マニュアル Macintosh 編

Netscape 6.2 メール設定マニュアル Macintosh 編



[562]

0 0 7	'カウント ウィザード
完了しました!	
以下の情報が正しいことを確認	認してください。
アカウント名:	odn
ユーザ名:	zaa00120
電子メールのアドレス:	zaa00120@pop01.odn.ne.jp
受信サーバ名:	pop01.odn.ne.jp
受信サーバのタイプ:	POP3
送信サーバ名(SMTP) :	smtp01.odn.ne.jp
[完了]をクリックしてこれ てください。	らの設定を保存し、アカウント ウィザードを終了し
キャンセル	ア 戻る 次へ 完了



入力した情報が正しいことを確認し、 [**完了**]をクリックします。

入力に間違いがあった場合は[戻る]をクリック して該当の入力項目を修正してください。

初めて設定を行った場合は自動的に メールの受信が開始されますので STEP15へお進みください。

STEP10

[**メール/ニュースグループアカウント** の設定…]画面に戻りましたら、

「**新規作成したメールアカウント名**」 (例:odn)の下の[**サーバ設定**]をクリッ クします。

[**サーバにメッセージを残す**]は通常 チェックしません。

[OK]をクリックします。

チェックした場合、メールを受信してもサーバー 内に残ります。残ったメールの総容量がかさみす ぎるとメールが受信できなくなるトラブルが発生 しますのでお気をつけください。

以上でメールアカウントの設定は終了 です。

⇒ odn	サーバ設定	
リーハ設定	, サーバのタイプ:	POP メール サーバ
アドレス	サーバ名:	pop01.odn.ne.jp
ディスク スペース	ユーザ名:	zaa00120
ローカル フォルダ 送信サーバ(SMTP)	ボート:	110
	サーバ設定	
	□ 保護付きの援	_{急続} (SSL)を使用する
	✓ 起動時に新着	*メールを確認する
	✓ 新着メッセー	-ジの確認: 10 分ごと
	□ 自動的に	新着メッセージをダウンロードする
		マージを残す
新しいアカウント		でメッセージを削除したらサーバ側でも削除する
標準に設定	□ 終了時にごみ	*箱フォルダを空にする
「フェウントを刻除」	ローカル ディレク	ኮሀ :
アカワントを削除	Macintosh HD:Us	sers:odn:Library:Mozilla:Profiles:default:Ifgtcr2a.slt:Mail:
ヘルプ		(キャンセル) (OK

メール/ニュースグループ アカウントの設定..

000

Netscape 6.2 メール設定マニュアル Macintosh 編

[562]

STEP11

既存アカウントの編集を行います。

STEP1 ~ 2を参考に [メール/ニュースグ ループアカウントの設定] 画面を表示さ せます。

「**設定変更したいメールアカウント名**」 (例:odn)をクリックします。

[**アカウント名**]に「**任意の名前**」 (例:odn)を入力します。

[名前]に「任意の名前」 1(例:odnsupport)[電子メールのアドレス]に 「メールアドレス」 2を入力します。

1 ここに入力した名前が相手側に送信元とし て表示されます。

送信先の環境によっては日本語が表示されない場 合がありますので、半角英数での入力をお勧めし ます。

2 メールエイリアス(ニックネーム)を設定 している場合は適用後のメールアドレスを入力し てください。(例:odn-support@happy.odn.ne.jp)

Netscape 6.2	
メール設定マニュアル	Macintosh編

5/7



(⇒ odn	アカウントの設定
リーハ政定 コピーとフォルダ アドレス ディスクスペース	以下はメッセージの送信に必要な情報です。必要な情報がお分かりにならない場 合は、システム管理者かインターネット サービス プロバイダにご連絡くださ い。
ローカル フォルダ	アカウント名: odn
▽ odn-news サーバ設定 コピーとフォルダ アドレス オフラインとディスクスペー 送信サーバ (SMTP)	 個人情報 各アカウントは、独自の個人情報を持つことができます。これは受取人が差 出人のメッセージを読むときに表示されます。 名前: odn-support 電子メールのアドレス: <u>Tzsa00120@pop01.odn.ne.jp</u>
新しいアカウント	返信アドレス: 組織:
標準に設定	選択
アカウントを削除	☑ HTML形式でメッセージを作成する
ヘルプ	「キャンセル」 OK

○ 🖯 ○ メール/ニュースグループ アカウントの設定

Netscape 6.2 メール設定マニュアル Macintosh 編

メール/ニュースグループ アカウントの設定..

サーバのタイプ: POP メール サーバ

110

□ 保護付きの接続(SSL)を使用する

ーバにメッセージを残す

ローカルでメッセージを削除した
 終了時にごみ箱フォルダを空にする

Macintosh HD:Users:odn:Library:Mozilla:Profile

キャンセル

OK

✓ 新着メッセージの確認: 10 分ごと

□ 自動的に新着メッセージをダウンロードする

✓ 起動時に新着メールを確認する

サーバ設定

サーバ名

ユーザ名:

ポート :

(**D**)*

ローカル ディレクトリ :

⊃ O O ⇒ odn

サーバ設定

アドレス

ローカル フォルダ

サーバ設定 コピーとフォルダ

アドレス

odn-news

ヘルプ

ディスク スペース

オフラインとディスクスペ 送信サーバ (SMTP)

新しいアカウント

標準に設定

アカウントを削除

[562]

N		11	
	Б.,	21	L
	-		·

[サーバ設定]をクリックします。

[サーバ名]に[POPサーバ名] [ユーザ名]に[メールID(メールアカ ウント)]が入っていることを確認しま す。 1

[**ポート**]に「110」を入力します。

[**保護付きの接続(**SSL**)を使用する**]に はチェックを入れないでください。

[**サーバにメッセージを残す**]は通常 チェックしません。 2

その他はお客様のお好みに応じて設定してください。

1 [サーバ名][ユーザ名]はアカウント作成 後に変更することはできません。アカウント作成 時のミス等でこの項目を変更したい場合はSTEP3 へお進みください。

2 チェックした場合、メールを受信しても サーバー内に残ります。残ったメールの総容量が かさみすぎるとメールが受信できなくなるトラブ ルが発生しますのでお気をつけください。

○ ⊖ ○ ×−	レ/ニュースグループ アカウントの設定
 ▼ odn サーバ設定 コピーとフォルダ アドレス ディスクスペース ローカルフォルダ マ odn-news サーバ設定 コピーとフォルダ アドレス オフラインとディスクスペー 送信サーバ (SMTP) 	送信サーバ (SMTP) の設定 複数のメール アカウントがある場合でも、送信サーバ (SMTP) は 1 つ指定 するだけで済みます。送信サーバの名前を入力してください。 サーバ名: Smtp01.odn.ne.jp 名前とバスワードを使用する ユーザ名: 保護付きの接続 (SSL) を使用: ① しない ○ 使用可能なとき ○ 常に
新しいアカウント 標準に設定 アカウントを削除 ヘルプ	詳細 キャンセル OK

STEP13

[送信サーバ (SMTP)] をクリックしま す。[サーバ名]に「SMTPサーバ名」 を入力し、[名前とパスワードを使用 する]のチェックを外します。

[保護付きの接続(SSL)を使用]は [しない]にチェックを入れます。 [OK]をクリックします。

以上で既存アカウントの編集は終了で す。







メールの受信を行います。

「**新規作成したメールアカウントのアイ コン**」(例:odn)をダブルクリックし、 表示されたサブフォルダの[Inbox]をク リックします。

[受信]をクリックします。



STEP15

パスワードの入力画面が表示されますの で「**メールパスワード**」を入力し、 [**パスワードマネージャに**~] に チェックを入れ[OK]をクリックします。

ここのチェックを外すと受信の度にパスワード を要求されるようになります。 パスワードを入力すると「*」で表示されます。 メールパスワードの設定は受信時にしか行えません。



STEP16

左図のメッセージが表示されましたら [OK]をクリックします。

メールボックスにメールがあれば受信 します。

終了